


FKEYセキュアパッケージはPC端末からリモートアクセスPCに安全に接続できる製品です

FKEYセキュアパッケージは「FKEY SConnect」と「FKEY VPN」のセット商品です。

- FKEY SConnect: Windows用のソフトウェアで、オフィスのPCにリモートアクセスを行います
- FKEY VPN: インターネットに暗号化した通信経路を作成し、外部からオフィスへの接続を保護します




## はじめに

- 本書は接続先のリモートアクセスPCにリモートデスクトップ接続をするための設定を説明します。
- 既に設定済みの場合は本書に書かれた手順は不要です。
- 設定は管理者権限で行ってください。また環境によっては設定の変更が制限されている場合があります。その場合はシステム管理者に相談してください。
- Windows 7/8.1/10での説明をします。またWindowsのHome/Home Premiumエディションはリモートデスクトップ接続に対応していません。
- リモートアクセスPCは常時社内LANに接続して起動した状態にしてください。


## 1. リモートデスクトップ接続許可設定

STEP 1 コントロールパネルを表示します。




Windows7の場合

- ① 「スタート」
- ② 「コントロール パネル」



Windows8.1の場合

- ① 「スタート」を右クリック
- ② 「コントロール パネル」




Windows10の場合


- ① 「スタート」
- ② 「Windows システム ツール」
- ③ 「コントロール パネル」

**STEP 2**


「コントロールパネル」の表示方法を「カテゴリ」にして、「システムとセキュリティ」をクリックします。

**STEP 3**

「リモートアクセスの許可」をクリックします。


**STEP 4**

リモートデスクトップの接続許可設定を行います。



Windows7の場合

- ① 「リモートデスクトップを実行しているコンピューターからの接続を許可する」を選択します
- ② 接続するユーザーに管理者権限がない場合は「ユーザーの選択」をクリックします。
- ③ 「OK」をクリックします



Windows8.1/10の場合


- ① 「このコンピューターへのリモート接続を許可する」を選択します
- ② 「ネットワークレベル認証でリモートデスクトップを実行しているコンピューターからのみ接続を許可する」のチェックを外します
- ③ 接続するユーザーに管理者権限がない場合は「ユーザーの選択」をクリックします。
- ④ 「OK」をクリックします

## 2. 接続ユーザーの追加


リモートデスクトップに接続するユーザーに管理者権限がない場合は、本手順が必要です。接続するユーザーが管理者権限を持っている場合と、すでに設定済みの場合はこの手順は不要です。

**STEP 1** 「1. リモートデスクトップ接続許可設定」のSTEP4にて「ユーザーの選択」をクリックしてユーザーを追加します。


**STEP 2** 「追加」をクリックします。





**STEP 3** 「詳細設定」をクリックします。



**STEP 4** 「検索」をクリックして、検索結果からユーザーを選択して「OK」をクリックします。この図の例では「remote\_user」というユーザーを選択しています。




**STEP 5** STEP 3とSTEP 2の画面で、ユーザーが追加されたことを確認して「OK」をクリックします。




### 3. 電源設定

STEP 1 コントロールパネルの「システムとセキュリティ」を表示します。手順は「1. リモートデスクトップ接続許可設定」のSTEP1~2を参照してください。



STEP 2 「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックします。



STEP 3 「コンピューターをスリープ状態にする: 電源に接続」を「なし」にして「変更の保存」をクリックします。




STEP 4 ノートパソコンの場合は「カバーを閉じた時の動作の選択」をクリックし「カバーを閉じた時の動作:電源に接続」を「何もしない」にして「変更の保存」をクリックします。




## 4. IPアドレス確認

**STEP 1** コントロールパネルを表示します。手順は「1. リモートデスクトップ接続許可設定」のSTEP1を参照してください。

**STEP 2** 表示方法を「カテゴリ」にして、「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリックします。



**STEP 3** 「アクティブなネットワークの表示」の接続をクリックします。接続が複数ある場合はシステム管理者に相談して下さい。



Windows7の場合



Windows8.1/10の場合

**STEP 4** 「詳細」をクリックして表示される、「ネットワーク接続の詳細」の「IPv4 アドレス」の値を確認します。

ここで確認した「IPv4 アドレス」はFKEY SConnectのRDP設定の「サーバーアドレス」欄に入力します。

「DHCP有効」が「はい」になっている場合、PCの再起動などで「IPv4 アドレス」の値が変化する場合があります。「IPv4 アドレス」を固定したい場合は管理者に相談して下さい。

